

Einführung

Media Browser von TwonkyMedia™ speziell entwickelt für Philips
Softwareaktualisierung – Version 1.1.1.12

Vorteile des Media Browsers:


Diese Softwareversion funktioniert mit Windows XP oder Vista. Mit dem Media Browser können Sie Ihre MP3- und WMA-Dateien, Ihre DRM-freien iTunes*, FLAC- und Ogg Vorbis-Musikdateien sowie Ihre JPEG-, BMP-, GIF- und PNG-Bilddateien von Ihrem PC auf Ihren Network Music Player übertragen und dort wiedergeben. Zusätzlich unterstützt Sie der Media Browser bei der Verwaltung Ihrer Musik- und Bilddateien. Sie können ganz einfach Ihre Metadaten bearbeiten und Ihre Mediendateien durchsuchen. Außerdem können Sie ihn als Fernbedienung verwenden: Sie können Musik kabellos von Ihrem PC auf Ihren Network Music Player übertragen und diesen steuern, wenn sich PC und Player im selben Netzwerk befinden.

Überprüfen der Software-Version

Hierfür benötigen Sie einen Lizenzschlüssel. Halten Sie diesen bereit, bevor Sie die Softwareinstallation beginnen. Den Schlüssel finden Sie auf dem Cover der CD-ROM, die in Ihrem NP2500/NP2900 Paket enthalten ist.

1. Laden Sie die Software mit dem Namen **PhilipsMediaBrowserSetup.exe** auf Ihren PC.
2. Bevor Sie den Media Browser installieren, deinstallieren Sie zunächst alle Vorgängerversionen des TwonkyMedia™ Servers, wenn dieser bereits installiert war.
 - Gehen Sie zu **Start > Systemsteuerung > Software**, und markieren Sie **TwonkyMedia™ Server**. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen", und warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist.
3. Doppelklicken Sie auf die Datei PhilipsMediaBrowserSetup.exe, um die Installation zu starten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in den Popup-Fenstern, um die Installation auszuführen.
 - Wählen Sie eine Sprache aus.
 - Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.
 - Wählen Sie entweder **Preserve settings from previous install** (Einstellungen von vorheriger Installation übernehmen) oder **Perform a clean installation** (Neuinstallation ausführen). **Wir empfehlen**, eine Neuinstallation durchzuführen.
 - Geben Sie den Lizenzschlüssel ein.
 - Geben Sie in das Feld für den Servernamen einen Namen für Ihren PC (UPnP-Server) ein, der in Ihrem Heimnetzwerk angezeigt wird.
 - Wählen Sie "Expressinstallation", um zuzulassen, dass der Media Browser Standardeinstellungen anwendet. Sie können auch "Benutzerdefinierte Installation" auswählen, um weitere Verzeichnisse Ihrer Musik- und Bilddateien sowie zusätzliche Konfigurationseinstellungen einzugeben.
5. Um den Media Browser zu starten, klicken Sie auf **Start > Programme > TwonkyMedia > Media Browser**.
6. Klicken Sie im Media Browser auf das Symbol , um Einstellungen zu ändern.
7. Klicken Sie im Media Browser auf das Symbol , um das Hilfemenü aufzurufen.

Hinweis: Nach der Installation möchten Sie vielleicht weitere Ordner Ihrer Musik- und Bilddateien hinzufügen, wenn Sie dies nicht bereits während der Installation getan haben. So fügen Sie einen Ordner hinzu:

- Rufen Sie das **Einstellungsmenü** () auf, wählen Sie **Server Settings** (Servereinstellungen), und klicken Sie im Bereich **Content Paths** (Pfade) auf die Schaltfläche **Browse** (Durchsuchen). Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Ihre Medien gespeichert sind.
 - Wenn Sie den richtigen Pfad (Ordner) ausgewählt haben, klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
 - Starten Sie den Server neu.
-

Software-Verlauf

Erstversion

* iTunes ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.