

Введение.


Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам только удовольствие. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление встроенного ПО автомобильной аудиосистемы.

Подготовка к обновлению ПО.


- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
Примечание. Компьютер MAC не поддерживается.
- Флэш-накопитель USB (формат файла FAT32 или FAT16) с достаточным объемом свободного места для файла встроенного ПО.
- Убедитесь, что используется пустой флэш-накопитель USB. (Для форматирования флэш-накопителя USB рекомендуется использовать компьютер с ОС Windows)



Процедура обновления.



Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.

1. Включение системы.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "**Телефон**"  (расположена в левой верхней части панели).
3. На экране отобразится версия встроенной программы. Будет доступно более одной версии. Проверяйте номер версии только файла **MPEG**.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если текущая версия встроенного ПО выпущена раньше, чем новая версия, перейдите к **шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление встроенного ПО

1. Загрузка ПО.

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета обновления ПО на компьютер.



2. Перенос ПО на флэш-накопитель USB.

i. Разархивируйте ZIP-файл для получения файла обновления встроенного ПО (имя файла: PHILIPS_CMD300.MCS)

Примечание. НЕ переименовывайте файл.

ii. Скопируйте файл встроенного ПО в корневой каталог флэш-накопителя USB.

3. Обновление встроенного ПО устройства

Внимание! НЕ извлекайте флэш-накопитель USB, НЕ нажимайте на кнопки и НЕ отключайте систему во время процесса обновления. Это может привести к повреждению устройства.

i. Если в автомобильную аудиосистему установлен iPhone или iPod...
Извлеките его из док-станции.


ii. Включите систему.

iii. Убедитесь, что на системе выбран режим "Полет".

iv. Вставьте флэш-накопитель USB в USB-порт.

- Отобразится индикация "**ЧТЕНИЕ USB**".

v. Через некоторое время отобразится индикация "**ОБНОВЛЕНИЕ >**".

vi. Нажмите кнопку  для запуска процесса обновления.

vii. По завершении обновления система автоматически переключится в режим радио.

viii. Отключите USB.

ix. Нажмите и удерживайте кнопку **ПИТАНИЕ**, чтобы выключить систему.

x. Снова включите систему. Теперь установлена новая версия
встроенного ПО, и устройство готово к работе.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1** ("**Проверка текущей версии ПО**"), чтобы проверить правильность установки ПО.

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите "**Шаг 2. Обновление встроенного ПО**" и "**Шаг 3. Проверка успешного обновления**".